データベース: PostgreSQLにWindowsからODBC接続は可能でしょうか？

はい、可能です。

但し、E-server サービスでは PostgreSQL の初期設定として、外部からの
接続が出来ない設定となっております。

下記の起動オプション設定の変更と、ODBC接続元IPアドレスを許可するホスト
として登録する必要がございます。

≪ PostgreSQL 外部から接続許可へ変更 ≫

Webmin より「システム」→「起動およびシャットダウン」→「postgresql」
を開きまして、[アクション スクリプト] 内の一部を変更します。

下記の 1行を変更します。(Webmin 表示 では折り返してます)

su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -D $PGDATA -p /usr/bin/postmaster -o '-p ${PGPORT}' start   /dev/null 2&1" /dev/null
  ↓
su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -D $PGDATA -p /usr/bin/postmaster -i -o '-p ${PGPORT}' start   /dev/null 2&1" /dev/null

※ postmaster -o の間に -i オプションを挿入します。

変更しましたら [保存] しまして、再度 postgresql を開きまして
[今すぐ再起動] して下さい。

≪ 許可するホスト設定 ≫

外部から PostgreSQL データベースに接続する場合、接続元ホストに
対して接続の許可する設定を追加する必要がございます。

Webmin より「サーバ」→「PostgreSQL データベース サーバ」→
「許可されたホスト」より「新規の許可されたホストを作成」を開き、
外部の許可ホストを追加設定します。

[ホスト アドレス]　…　接続元となるホストを指定します。
[データベース]　…　対象のデータベースを指定します。
[Users]　…　対象のユーザを指定します。
[認証モード]　…　認証モードを指定します。

IPアドレスが固定でご利用する場合は、「単一ホスト」としてIPアドレスを
記述してのご利用が可能です。
また、「認証モード」では「認証は不要です」とすると、パスワード不要で
ODBC接続が可能となります。

(c) 2024 Prox system design <tech@ixent.ne.jp>

データベース: PostgreSQLにWindowsからODBC接続は可能でしょうか？

一意的回答 ID: #1165
作成者: IXENT テクニカルサポート
最終更新: 2004-12-15 13:53

(c) 2024 Prox system design <tech@ixent.ne.jp>